

Integrações

Essa funcionalidade integra o sistema da Iopoint com dispositivos de reconhecimento facial, sistemas de rastreamento e a importação de holerites.

Para acessar as integrações clique em **Configurações >> Integrações**, canto esquerdo da sua tela.



Ao escolher a funcionalidade, será exibida a seguinte tela: (Siga as numerações para entender o funcionamento de cada etapa.)




1. Ícone de **ajuda**: abre esta página da iopédia em uma nova aba.
2. Utilize o campo de **Pesquisa** para procurar por um sistema de integração.
Em cada cartão, o ícone de interrogação explica a integração (em alguns casos com o link **Download do manual**) e o ícone de lápis abre a configuração:

3. Evo Facial, **4. Hikvision** e **5. Intelbras**: dispositivos de registro de ponto por reconhecimento facial, de forma rápida, prática e sem contato, que integram as informações em tempo real com o sistema da Iopoint. É necessário **IP público fixo** e **redirecionamento de portas via NAT**.
6. Sicoob holerite: importação do arquivo de holerites disponibilizado pelo Sicoobnet Empresarial.
7. Trimble: importação de registros da Trimble (rastreamento de veículos) que geram marcações de ponto automaticamente.

As integrações exibidas podem variar conforme o que está contratado para a empresa (por exemplo, a integração com **Control ID**). Em caso de dúvida, fale com o suporte.

Dispositivos de reconhecimento facial (Evo Facial, Hikvision e Intelbras)

Clique no lápis do sistema desejado para ver a tela **Dispositivos**, com os aparelhos cadastrados:



Na listagem são exibidos: nome do dispositivo, endereço (IP público), porta, status (online ou off-line) e a data/hora da última atualização do status. Nos ícones de ação é possível atualizar o status, editar e excluir o dispositivo.

Requisitos para configurar o equipamento no sistema da Iopoint: IP público fixo e possibilidade de fazer roteamento (NAT) na rede interna da empresa. No Intelbras, abra uma porta pública e direcione-a (pode ser via NAT) para o IP interno do equipamento na porta 80. Após o direcionamento, cadastre o dispositivo clicando em **Cadastrar**:




A. **Apelido do dispositivo**: nome de identificação do aparelho;
B. **Nome de usuário (login)** de acesso ao equipamento;
C. **Senha** de acesso ao equipamento;
D. **IP (externo/público)**;
E. **Porta (externa/pública)** onde foi feito o direcionamento;
F. **HTTPS**: marque quando a comunicação com o equipamento for feita por HTTPS;
G. **Endereço MAC** do equipamento (opcional);
H. **Tempo mínimo registros (em minutos)**: intervalo mínimo entre dois registros do mesmo colaborador para que sejam considerados marcações diferentes (padrão 5 minutos);
I. **Tipo de dispositivo**: **Registro de ponto** (as leituras geram marcações de ponto) e/ou **Registro de evento** (as leituras ficam registradas como eventos, como acessos por cartão RFID, sem gerar ponto). Os eventos podem ser consultados nos relatórios Eventos Integração;
J. **Local do dispositivo**: indique se é **dispositivo de entrada** e/ou **de saída**;
K. **Cancelar**: fecha sem salvar;
L. **Cadastrar**: conclui o cadastro do dispositivo.

Para enviar a foto do colaborador aos aparelhos, cadastre a foto em Cadastro > Funcionários marcando o destino "Enviar para aparelhos de integração". Em alguns casos é necessário atualizar o firmware do equipamento.

Trimble

Realiza a importação de registros da Trimble contendo informações de localização, data e hora. Os registros importados geram automaticamente marcações de ponto no sistema Iopoint. A identificação do colaborador é feita pelo **código de motorista** na Trimble, que deve corresponder à **matrícula** no Iopoint. Eventos aceitos: INICIO_JORNADA, INICIO_DESCANSO, FIM_DESCANSO e REPOUSO.

Ao clicar no lápis da Trimble, é exibida a tela **Tokens de acesso**, com o token utilizado na configuração da integração:




A. **Copiar** o token; B. **Gerar novamente** o token (o token anterior deixa de funcionar); C. **Excluir** o token.

Sicoob holerite

Permite a importação do arquivo disponibilizado pelo **Sicoobnet Empresarial**, seguindo um conjunto específico de registros e campos (layout de contracheque 1.1 da Sicoob, arquivo .txt). O sistema identifica automaticamente a qual colaborador pertence cada página e apresenta as informações no aplicativo Iopoint do funcionário.



Para realizar uma nova importação, clique em **Importar** e preencha os dados solicitados (a descrição informada aparece para o colaborador). Na listagem são exibidos a descrição, o período vigente e a data da importação; use a lixeira para excluir uma importação.



Ficou alguma dúvida? Entre em contato com nosso suporte através do WhatsApp (49) 3191-0333.

Revision #7
Created 19 March 2024 17:51:53
Updated 16 October 2026 16:51:50 by Isabelli Gusmao